


Konfigurera ett e-postkonto i Windows Live Mail

Starta Windows Live Mail genom att klicka på ikonen som ligger under ”Start” → Alla program → Windows Live Mail.



- E-postadress: skriv in e-postadressen som vi tilldelat dig.
- Lösenord: skriv in det tilldelade lösenordet (avmarkera rutan om lösenordet INTE skall sparas på datorn).
- Visningsnamn för meddelanden du skickar: skriv in ett önskat namn som dina mottagare ska se t.ex. ditt namn och efternamn → "Nästa".

A screenshot of the Windows Live Mail "Lägg till e-postkonton" (Add email accounts) wizard. The window title is "Windows Live Mail". The main heading is "Lägg till e-postkonton". Below the heading, there is a sub-heading "Om du har ett Windows Live ID loggar du in nu. Om inte kan du skapa ett senare." and a link "Logga in i Windows Live". The form has two columns. The left column contains: "E-postadress:" with a text box containing "fornamn.efternamn@connect2ip.com" and a link "Skaffa en Windows Live-e-postadress"; "Lösenord:" with a password field containing "*****" and a checkbox "Kom ihåg detta lösenord"; "Visningsnamn för meddelanden du skickar:" with a text box containing "Ditt Namn Efternamn" and a checkbox "Konfigurera serverinställningar manuellt". The right column contains: "De flesta e-postkonton fungerar med Windows Live Mail, inklusive" followed by "Hotmail", "Gmail", and "och många fler.". At the bottom right, there are two buttons: "Avbryt" and "Nästa".


Server för inkommande e-post

- Servertyp: välj IMAP.
- Serveradress: mail.connect2ip.com Port:143
- Autentisera med: Klartext.
- Användarnamn för inloggning: skriv in den tilldelade e-postadressen.

Server för utgående e-post

- Serveradress: mail.connect2ip.com Port:25

OBS! Alla rutor ska vara avmarkerade.



Windows Live Mail

Konfigurera serverinställningar

Kontakta din Internetleverantör eller nätverksadministratör om du inte känner till inställningarna för e-postservern.

Server för inkommande e-post

Servertyp: **IMAP**

Serveradress: mail.connect2ip.com Port: 143

Kräver en säker anslutning (SSL)

Autentisera med: **Klartext**

Användarnamn för inloggning: fornamn.efternamn@connect2ip.com

Server för utgående e-post

Serveradress: mail.connect2ip.com Port: 25

Kräver en säker anslutning (SSL)

Kräver autentisering

Avbryt Bakåt Nästa

E-postkontot är nu färdigt för att användas i Windows Live Mail

